ご注意 SMTP応答コードー覧は参考値です。 送信先の応答によっては一覧に記載のないエラーコードや、一覧に記載されているコードでも内容が異なる場合があります。

ラ 八	٦ L°	中央(百円
区分 SMTP(正常)		内容/原因 〈domain〉 Service closing transmission channel
ON4TD/工 兴 〉		接続を閉じる。
SMTP(正常)		Requested mail action okay, completed 要求された処理は実行可能。完了。
SMTP(正常)		User not local; will forward to <forward-path> 受信者が存在しないので[forward-path]に転送する。</forward-path>
SMTP(一時エラー)	421	<domain> Service not available,closing transmission channel SMTPセッションは確立されたが、接続が切断された。</domain>
SMTP(一時エラー)		Requested mail action not taken: mailbox unavailable メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能。
SMTP(一時エラー)		Requested action aborted: local error in processing 処理中にエラーが発生。要求された処理は失敗。
SMTP(一時エラー)	452	Requested action not taken: insufficient system storage 記憶装置の空き領域が不十分なため、要求された処理は実行不能。
SMTP(エラー)	500	Syntax error, command unrecognized 文法に間違いがあるため、コマンドが理解できない。
SMTP(エラー)	501	Syntax error in parameters or arguments 引数の文法に間違いがある。
SMTP(エラー)	502	Signory Action Economics Command not implemented 指示されたコマンドはこのシステムには実装されていない。
SMTP(エラー)		日かられたコマンドはこのシステムには失表されたといない。 Bad sequence of commands コマンドの発行順序が間違っている。
SMTP(エラー)		Command parameter not implemented
SMTP(エラー)	550	コマンドの引数が未定義。 Requested action not taken: mailbox unavailable
SMTP(エラー)		メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能。 User not local; please try 〈forward-path〉
		受信者が存在しない。[forward-path]に送信せよ。
SMTP(エラー)		Requested mail action aborted: exceeded storage allocation ディスク不足のため、要求された処理は実行不能、または Too many recipient 同時送信アドレスが多すぎる。
SMTP(エラー)	553	Requested action not taken: mailbox name not allowed メールボックスの名前が不適切なため、要求された処理は実行不能。
SMTP(エラー)		Transaction failed 処理失敗。
retry		Socket was not able to be generated. ソケットを生成できなかった。
retry	601	Not possible to connect to the server. 相手先メールサーバに接続できない。
retry	602	Disconnected from the server. 相手先メールサーバとの通信が切れた。
retry	603	BIND was not able to be done. ソケットをBINDできなかった。
faild	606	The expiration date passed. 有効期限切れ。
retry	609	Interrupted by the engine stop. backend sender停止。
retry	610	Time Out. SMTP通信でタイムアウト
retry	612	Not possible to connect it with dns. DNSに接続できなかった。
retry	620	When the opening message was waited, disconnected from the server. オープニング待ち時にコネクションが切れた。
retry	621	When the HELO response was waited, disconnected from the server. HELO応答待ち時にコネクションが切れた。
retry	622	When the FROM response was waited, disconnected from the server. FROM応答待ち時にコネクションが切れた。
retry	623	When the RCPT response was waited, disconnected from the server. RCPT応答待ち時にコネクションが切れた。
retry	624	When the DATA response was waited, disconnected from the server. DATA応答待ち時にコネクションが切れた。
retry	625	When the DEND response was waited, disconnected from the server. END 応答待ち時にコネクションが切れた。
retry	630	The server address has looped. アドレスループ (127.0.0.1)
retry	640	The time-out occurred when the response of the opening message was waited. オープニング待ち時にタイムアウト。
retry	641	The time-out occurred when the HELO response was waited. HELO応答待ち時にタイムアウト。
retry	642	The time−out occurred when the FROM response was waited. FROM応答待ち時にタイムアウト。
retry	643	The time-out occurred when the RCPT response was waited.
		RCPT応答待ち時にタイムアウト。

retry		The time−out occurred when the DATA response was waited. DATA応答待ち時にタイムアウト。
retry	645	The time-out occurred when the DEND response was waited. END応答待ち時に タイムアウト。
retry	660	When HELO was transmitted, the connection did disconnected. HELO送信時にコネクションが切れた。
retry	661	When FROM was transmitted, the connection did disconnected. FROM送信時にコネクションが切れた。
retry	662	When RCPT was transmitted, the connection did disconnected. RCPT送信時にコネクションが切れた。
retry	663	When DCMD was transmitted, the connection did disconnected. DCMD送信時にコネクションが切れた。
retry	664	When DATA was transmitted, the connection did disconnected. DATA送信時にコネクションが切れた。
retry	665	When DEND was transmitted, the connection did disconnected. DEND送信時にコネクションが切れた。
retry	666	When QUIT was transmitted, the connection did disconnected. QUIT送信時にコネクションが切れた。
retry	680	The time-out occurred when the HELO command was transmitted. HELO送信時にタイムアウト。
retry	681	The time-out occurred when the FROM command was transmitted. FROM送信時にタイムアウト。
retry	682	The time-out occurred when the RCPT command was transmitted. RCPT送信時にタイムアウト。
retry	683	The time-out occurred when the DCMD command was transmitted. DCMD送信時にタイムアウト。
retry	684	The time-out occurred when the DATA command was transmitted. DATA送信時にタイムアウト。
retry		The time−out occurred when the DEND command was transmitted. DEND送信時にタイムアウト。
retry	686	The time−out occurred when the QUIT command was transmitted. QUIT送信時にタイムアウト。
retry		Interrupted by the engine stop. backend sender停止。
faild		Sorry, I couldn't find any host named DNS Error 1 MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない
faild		Sorry, I couldn't find any host named DNS Error 2 MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない
faild		Sorry, I couldn't find any host named DNS Error 3 MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない
faild		Sorry, I couldn't find any host named DNS Error 4 MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない
faild		The server address has looped. アドレスループ (127.0.0.1)
faild		The value of TC is abnormal. TCへッダの値が不正。
faild		The expiration date passed. 有効期限切れ(予約)。
faild		The mail address is abnormal. MailTo アドレスが異常。